

Bedingung	Kurztext
Wenn ART_RZ =I, dann sind die Felder NAMEE und BETRAG zu übermittln	Es muss mindestens ein Empfänger vorhanden sein. Der Betrag muss positiv und numerisch sein. Vor dem Komma sind 10 Stellen und nach dem Komma 2 Stellen möglich.
Wenn ART_RZ = I und der Block UNBAR ist vorhanden, dann sind nur die Felder IBAN und BIC zu übermitteln, wobei der BIC weggelassen werden kann.	Die Eingabe von IBAN ist erforderlich.
Wenn ART_RZ = I, dann muss die IBAN mit AT beginnen	Es wurde kein inländischer IBAN übermittelt.
Wenn ART_RZ = I und der Block BAR ist vorhanden, dann sind nur die Felder PLZE und ADRE zu übermitteln	Die Eingabe einer PLZ ist erforderlich. Die Eingabe einer Adresse ist erforderlich.
Wenn ART_RZ = I muss eine gültige österreichische Postleitzahl vorliegen.	Die eingegebene PLZ ist ungültig.
Wenn ART_RZ =A, dann sind die Felder NAMEE, BETRAG und LKZ zu übermittln	Es muss mindestens ein Empfänger vorhanden sein. Der Betrag muss positiv und numerisch sein. Vor dem Komma sind 10 Stellen und nach dem Komma 2 Stellen möglich. Ein gültiges Land muss vorhanden sein.
Wenn ART_RZ = A und der Block UNBAR ist vorhanden, dann sind die Felder IBAN, BIC und BANK zu übermitteln. Es kann bei an SEPA teilnehmenden Ländern der BIC weggelassen werden. ODER BLZ, GIRO und BANK sind zu übermitteln.	Der Name der Bank muss vorhanden sein. Bei an SEPA teilnehmenden Ländern ist nur die Eingabe von IBAN erforderlich ODER Der Name der Bank muss vorhanden sein. Es muss eine Bankleitzahl vorhanden sein. Eine gültige Girokontonummer ist erforderlich.
Wenn ART_RZ = A, dann darf die IBAN nicht mit AT beginnen	Es wurde ein inländischer IBAN übermittelt.
Wenn ART_RZ = A und im Feld LKZ ist ein an SEPA teilnehmendes Land vorhanden, dann ist das Feld IBAN zu übermitteln. Der BIC kann in diesen Fällen entfallen.	Bei an SEPA teilnehmenden Ländern ist nur die Eingabe von IBAN erforderlich
Wenn ART_RZ = A und der Block BAR ist vorhanden, dann sind die Felder PLZE und ADRE zu übermitteln	Die Eingabe einer PLZ ist erforderlich. Die Eingabe einer Adresse ist erforderlich.
Jeder <tag> darf nur einmal vorhanden sein.	Jeder <tag> darf nur einmal vorhanden sein.
Maximal 3x ist der Block EMPFAENGER zu einer FASTNR möglich.	Es wurde die zulässige Höchstanzahl der Empfänger überschritten, maximal 3 Empfänger sind möglich.